



Windows NT 4.0 (ISDN / Modem)

Einrichten unter Windows NT 4.0

1. Modem Installation
2. RAS Gerät Installieren
3. DFÜ Netzwerk installieren
4. Einrichten eines Telefonbuches
5. Konfiguration des DFÜ-Netzes
6. Herstellen der Verbindung
7. Microsoft Internet Explorer

1. Modem Installation

- Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung. Zweimal das Modem Symbol klicken.
- Hinzufügen klicken.
- Weiter klicken.
- Für automatische Modemerkenung. COM-Port anklicken (Wo das Modem angeschlossen ist)
- Weiter -> Fertigstellen

Zurück zum Anfang

2. RAS Gerät Installation

(Hier müssen Sie als Administrator angemeldet sein)

- Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung. Zweimal auf das Netzwerk Symbol klicken.
 - Unter Reiter Dienste -> Modem als RAS-Gerät einrichten.
 - RAS-Dienst anklicken -> Eigenschaften. Ist kein Gerät definiert, klicken Sie auf Hinzufügen.
- Falls Unter Dienste der RAS-Dienst nicht eingerichtet ist, müssen Sie diesen zuerst installieren.
- Hinzufügen -> Aus der Liste RAS-Dienst -> Übertragungsprotokoll TCP/IP.

Zurück zum Anfang

3. DFÜ Netzwerk installation

- Start -> Programme -> Zubehör -> DFÜ Netzwerke

(Hier wird das telefonbuch konfiguriert. Wird das DFÜ-Netzwerk zum erstenmal installiert, bekommen Sie eine Meldung, daß das Telefonbuch leer ist.)

Zurück zum Anfang

4. Einrichten eines Telefonbuches

- Nach dem start des Telefonbuches werden Sie zuerst nach einem Namen für die Verbindung gefragt.

Geben Sie bitte hier EWE TEL ein, anschließend Weiter klicken.

- Im nächsten Fenster klicken Sie bitte alle drei Optionen an.

- Im Fenster Rufnummer Tragen Sie bitte die Telefonnummer des EWE TEL Zugangs ein.
- Weiter klicken.
- Bei anfrage von Protokoll PPP-Protokoll aktivieren -> Weiter klicken.
- Als IP-Adress Tragen Sie bitte 0.0.0.0 ein, da sie Dynamisch verwaltet wird. -> Weiter klicken.
- Im Fenster DNS geben Sie bitte folgenden Nummer ein.
 1. DNS 212.6.64.161
 2. DNS 212.6.64.162
- WINS-server geben Sie bitte 0.0.0.0 ein. -> Weiter klicken -> Fertigstellen.

[Zurück zum Anfang](#)

5. Konfiguration des DFÜ-Netzes

- Im Fenster von DFÜ Netzwerk auf Weiter klicken
- Im PULL-DOWN-MENÜ -> Eintrag -> Eintrags- und Modemeigenschaften auswählen.
- Im Fenster Telefonbuch bearbeiten klicken auf Reiter server.
- Software-Komprimierung aktivieren.
- LCP-Erweiterung für PPP aktivieren.
- Konfiguration abschließen.

[Zurück zum Anfang](#)

6. Herstellen der Verbindung

- DFÜ-Netzwerk wählen
- Nach Verbindungsaufbau wird der Rechner am EWE TEL Netzwerk mit einer 32-bit-Winsock-Verbindung angemeldet.
- Mit klicken der recht Maus-Taste auf den DFÜ-Netzwerk-Monitor in der rechten unteren Ecke können Sie die Verbindung abbrechen.
- DFÜ-Netzwerk wurde installiert - klicken Sie auf "Neu-Starten"
- Installieren Sie Ihren Browser z.B.: Netscape oder Internet Explorer 3.0
oder nutzen Sie den schon vorhandenen Internet Explorer 2.0

[Zurück zum Anfang](#)

7. Microsoft Internet Explorer

Klicken Sie auf "Mail" und "Neue Nachricht"

Internet Mail Konfiguration - klicken Sie auf "Weiter"

Geben Sie Ihren Namen an - Geben Sie Ihre EMail Adresse an
Benutzername@ewetel.net

Klicken Sie auf "Weiter"

Server für Posteingang (POP3) :mail1.ewetel.de

Server für Postausgang (SMTP) :mail1.ewetel.de

Klicken Sie auf "Weiter"

E-Mail Konto : Benutzername

Kennwort : Passwort

Klicken Sie auf "Weiter"

Neues Fenster - Verbindung über Modem anklicken

Klicken Sie auf "Hinzufügen"

Name des Telefonbucheintrags - z.B.: "EWE TEL"

Klicken Sie auf "Keine weiteren Informationen erforderlich"

Klicken Sie auf "Fertigstellen"

Neues Fenster - Geben Sie die Rufnummer vom EWE TEL Zugang ein.

Klicken Sie oben auf "Server" - Netzwerkprotokolle "TCP/IP"

Klicken Sie oben auf "Script"

Klicken Sie auf "Terminalfenster verwenden"

Klicken Sie auf "OK"

Fenster Internet Mail-Konfiguration - klicken Sie auf "Weiter" und "Fertigstellen"

Internet Mail ist konfiguriert

[Zurück zum Anfang](#)

8. Einloggen - Start / Programme / Zubehör / DFÜ-Netzwerk

Klicken Sie auf "Wählen" - Neues Fenster "OK"

Warten Sie, bis sich das Terminalfenster öffnet : Login = Ihr Benutzername,
Password = Ihr Passwort,
Klicken Sie auf "Fertig"

Starten Sie jetzt Ihren Browser - Sie sind ONLINE